📩 Guía Rápida para Importar Automatización de tickets en n8n

Paso 1: Copia el código de la automatización 📝

La automatización, o "flujo de trabajo", se comparte como un código en formato **JSON**. Es un texto con todos los detalles de los nodos y su conexión. Te la he compartido en el archivo “tickets.json”

Paso 2: Accede al editor de n8n 🖥️

Una vez copiado el código, dirígete a tu instancia de n8n (https://n8n.io/) (Si no tienes cuenta, créala).

- **Acción**: En el editor de flujos de trabajo, haz clic en el botón **"New"** (Nuevo) y luego selecciona **"Import from JSON"** (Importar desde JSON).
- **Visual**: Un icono de pantalla de ordenador con la interfaz de n8n abierta, mostrando los botones de importación.

Paso 3: Pega el código 📋

Aparecerá una ventana para que insertes el código que copiaste en el primer paso.

- **Acción**: Pega el código JSON en el recuadro de texto.
- **Visual**: Un recuadro grande en blanco con el cursor parpadeando, indicando que se debe pegar el código.

Paso 4: Guarda y configura credenciales 🔑

El flujo de trabajo se cargará, pero algunos nodos requerirán que les asignes tus propias credenciales para funcionar.

- **Acción**:
    1. **Guarda el flujo**: Haz clic en **"Save"** (Guardar) en la parte superior derecha.

2. **Configura credenciales**: Revisa los nodos marcados con un ícono de advertencia o que tengan campos como `PON_AQUI_TU_CREDENCIAL...`. Haz doble clic en ellos para abrirlos.
3. **Vincula servicios**: Para cada nodo (como Google Sheets o Google Drive), haz clic en el selector de credenciales y elige una existente o crea una nueva con tu cuenta.
4. **Actualiza IDs**: Reemplaza los valores como `PON_AQUI_EL_ID_DE_TU_GOOGLE_SHEET` con los IDs de tus propios documentos o carpetas.

- **Visual**: Iconos de un candado (para credenciales), un archivo de Google Sheets y un drive de Google.

Paso 5: Activa la automatización ▶️

Una vez que todas las credenciales estén configuradas y el flujo esté guardado, ¡es hora de ponerlo en marcha!

- **Acción**: En la esquina superior derecha del editor, haz clic en el botón de activación (un interruptor o *toggle*).
- **Visual**: Un interruptor encendido y el botón de "Active" en verde.

¡Felicidades! Tu automatización está lista para ejecutarse y empezar a trabajar por ti.